AVERIIS SEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

12 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-8-GARONNE, LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde) C. C. P. 1 BORDEAUX 6707-65

DLP 18-2-63 185037

Bulletin Technique nº24 de septembre 1962

1962-27

DESINFECTION DES SEMENCES DE CEREALES

Les semences de céréales mises en terre véhiculent la plupart des maladies cryptogamiques attaquant les jeunes plantules et même les plantes plus agées. Par ailleurs, les semences et plantules peuvent être la proie des insectes souterrains (larves de taupins, vers blancs divers) ou des oiseaux (Corbeaux, pigeons etc...).

L'Industrie met à la disposition des Céréaliculteurs une gamme étendue de produits commerciaux dont l'action sur les parasites est plus ou moins polyvalente. Par des mélanges appropriés de produits fongicides, insecticides ou corvifuges, on peut protéger les semences contre la plupart des parasites et prédateurs dont elles sont victimes.

Il convient de distinguer d'une part les maladies à transmission externe, par des spores existant soit sur les téguments, soit dans le sol (caries, charbons couverts, fusarioses, septorioses, moisissures communes, charbon du Maïs). Dans les maladies à contamination interne, l'infection du grain se fait au moment de la floraison, et le champignon se developpe à l'intérieur, puis dans la plante née de ce grain (charbon du blé, charbon nu de l'orge).

Les méthodes de lutte, cela se comprend aisément, diffèrent selon les deux cas. Si l'on peut, facilement, mettre en contact avec le grain, et par voie de conséquence, avec les spores des champignons, des fongicides qui tueront ceux-ci lorsqu'ils sont en surface, il n'en est plus de même lorsque le parasite est à l'intérieur. Dans ce dernier cas on n'a guère progressé et le système utilisant la chaleur est encore le seul valable. Malheureusement, son application est des plus délicates car il y a peu de marge entre la température suffisant à tuer le parasite (50-52°) et celle, maximum, qui tue le germe (53° pour le blé, 51° pour l'orge). Précisons pourtant la technique:

- 10) trempage dans l'eau à 450 pendant 10 minutes.
- 2°) trempage et brassage dans l'eau à 50-53°C pendant 10 minutes. Au pis aller trempage unique pendant 4 ou 5 heures à 45°.
 - 3º) immersion dans l'eau froide et séchage rapide.

Bien que cette technique soit applicable à la ferme sur de petites quantités à la fois, il vaut mieux en laisser la charge à des organismes spécialisés ou se servir de semences provenant de cultures contrôlées.

.../...

En ce qui concerne les maladies à contamination externe, le choix est vaste entre les différents produits proposés. Citons :

- les sels de cuivre (Oxychlorure, Chlorures, Oxyde, Cuprobame) contre la Carie du blé, les Septorioses et Fusarioses.

- la bouillie bordelaise à 1,5% pendant une heure contre la Carie du blé

- le Formol à 0,25% contre la Carie, les charbons couverts de l'orge et de l'avoine, les Fusarioses et Septorioses.

- les produits organemercuriels contre la plupart des maladies. Ils sent tree toxiques pour l'homme et les animaux et doivent être utilisés avec un maximum de précautions.

- l'Hexachlorobenzène (HCB) et le Pentachloronitrobenzène contre la Carie du blé uniquement,

- l'Oxinate de Cuivre contre la Carie du blé, les Fusarioses et Septorioses.

- le Thirame et les dérivés quinoniques contre les Fusarioses et les Septorioses,

Ces fongicides sent souvent mélangés à l'Aldrine, à l'Heptachlore ou au Lindane, ce qui donne au composé une action insecticide. Souvent aussi, on trouve des produits triples où l'action de l'Anthraquinone assure une répulsion contre les oiseaux granivores.

Tous ces produits se trouvent dans le commerce pour être utilisés,

- soit par voie humide : par trempage ou pulvérisation,

- soit par voie sèche (poudrage) au moyen de mélangeurs spéciaux ou plus simplement par pelletage.

CONSERVATION DES PONTES DE TERRE

Afin d'éviter la pourriture des tubercules ou la propagation des maladies de conservation (voir à ce sujet notre Bulletin nº 17 de février 1962) on suivra utilement les directives suivantes :

- 1°) désinfecter les locaux de conservation par une pulvérisation soignée d'une solution à 5% de formol du commerce.
 - 2º) ne stocker que des tubercules sains, mûrs, ressuyés et non blessés.
- 30) maintenir le local obacur, aéré et à température assez basse (4 à 5° constituant l'idéal) sans toutefois permettre le gel.
- 4º) constituer des cheminées d'aération verticales et horizontales dans les tas qui ne devront pas dépasser 50 cm d'épaisseur. Ces cheminées peuvent être des tunnels de planches ou de simples fagots.
- 50) saupoudrer de chaux en cas d'humidité, mais ne pas hésiter à remanier les tas s'il est nécessaire.
- 60) procéder à l'égermage chimique (sauf pour les tubercules de semences) de préférence à l'égermage manuel qui laisse des plaies favorables à la pénétration des parasites. Les antigermes du commerce sont des produits à base d'hormones, d'hydrazide maléique, de propham(IPC) ou de Menaphtylméthylether.

R. GUILLEMENET Contrôleur de la Protection des Végétaux de BORDEAUX

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux J. BRUNETEAU

Le Contrôleur chargé des Avertissements C. ROUSSEL

Imprimerie de la Station de Bordeaux Directeur Gérant: L. BOUYX